## Analyse de fonctions non linéaires avec MProbe

Préparé par Nathalie Perrier, doctorante École Polytechnique de Montréal, 2002

**MProbe** (Mathematical Program Probe) est un logiciel qui est utilisé pour analyser les caractéristiques des programmes mathématiques linéaires et non linéaires ainsi que celles des modèles de programmation par contraintes.

Dans ce texte, les rudiments nécessaires à l'utilisation de MProbe pour analyser les caractéristiques des programmes mathématiques non linéaires sont présentés. Par exemple, l'étude du comportement d'une fonction, l'étude des propriétés de l'ensemble des solutions admissibles ainsi que l'identification des contraintes redondantes.

Une version étudiante de MProbe est disponible gratuitement à l'adresse Internet suivante :

http://www.sce.carleton.ca/faculty/chinneck/mprobe.html.

## 1. Lecture d'un fichier exemple et sauvegarde des résultats

Considérons, à titre d'exemple, le modèle (PNL) multiobjectif non linéaire suivant :

Maximiser

$$sinp2 - sinp1 + 0,0001 sin sinp1 -x - y$$

sous les contraintes

$$2x + 3y \le 25$$
  

$$2x^{2} + 3y^{2} \le 200$$
  

$$x^{3} - y^{3} \ge 20$$
  

$$999x^{9} + 9999y^{4} \le 20\ 000$$
  

$$z2 - zl / (1 - z2/2) \le 100$$
  

$$0,1sinquadl^{2} + 0,1sinquad2^{2} + 0,1sin sinquadl + sinquad2 = 0$$
  

$$yl + y2 + y3 = 1$$
  

$$12mtl + 15il + y4 \le 25$$
  

$$10 \le il + 2i2 + 4,7i3 \le 20$$
  

$$mtl^{2} \ge 10$$
  

$$mtl^{2} + mt2^{2} \ge -1$$
  

$$0,5xyl + 0,5yy2 = 200$$
  

$$-100 \le x \le 100$$
  

$$-100 \le y \le 100$$

 $-10 \le zl \le 10$  $-10 \le z_{z}^{2} \le 10$  $0 \le sinpl \le 100$  $0 \le sinp2 \le 100$  $-10 \leq singuad1 \leq 10$  $-10 \leq sinquad2 \leq 10$  $-1 \leq mtl \leq 1$  $-1 \le mt2 \le 1$  $-1 \le mt3 \le 1$  $-1 \le mt4 \le 1$  $-1 \le mt5 \le 1$  $0 \le il \le 10$  $2 \le i2 \le 20$  $-5 \le i3 \le 30$  $y1, y2, y3, y4 \in \{0, 1\}$ i1, i2, i3 entiers

Les modèles analysés par MProbe doivent être écrits à l'aide du langage de modélisation AMPL. La figure 1-1 présente le contenu du fichier *test.txt* associé au modèle non linéaire (PNL).

```
var x >=-100, <= 100;
var y >=-100, <=100;
var z1 >= -10, <= 10;
var z2 >= -10, <= 10;
var sinp1 >= 0, <= 100;
var sinp2 >= 0, <= 100;
var sinquad1 >=-10, <=10;
var sinquad2 >= -10, <=10;
var mt1 >=-1, <=1;
var mt2 >=-1, <=1;
var mt3 >=-1, <=1;
var mt4 >=-1, <=1;
var mt5 >=-1, <=1;
var y1 binary;
var y2 binary;
var y3 binary;
var y4 binary;
var i1 integer \geq =0, \leq =10;
var i2 integer >=2, <=20;
var i3 integer \geq -5, \leq 30;
maximize sinobj: sinp2 - sinp1 + 0.0001*sin(sinp1);
minimize myobj: x + y;
subject to mylinear: 2 * x + 3 * y \le 25;
subject to myquadratic: 2 * x^2 + 3 * y^2 \le 200;
subject to mynonlinear: x^3 - y^3 \ge 20;
subject to myerrors: 999 * x^9 + 9999 * y^4 \le 20000;
subject to singularity: z_2 - z_1/(1 - z_2/2) \le 100;
subject to sinquadratic: 0.1*sinquad1^2 + 0.1*sinquad2^2 + 0.1*sin(sinquad1+sinquad2) = 0;
subject to multipleChoice: y1 + y2 + y3 = 1;
```

subject to mixedTypes:  $12 * mt1 + 15 * i1 + y4 \le 25$ ; subject to allInts:  $10 \le i1 + 2 * i2 + 4.7 * i3 \le 20$ ; subject to impossible:  $mt1^2 \ge 10$ ; subject to ineffective:  $mt1^2 + mt2^2 \ge -1$ ; subject to ImpossEquality: 0.5 \* x \* y1 + 0.5 \* y \* y2 = 200;

Figure 1-1 Le modèle (PNL) écrit en langage AMPL

Nous indiquons maintenant comment utiliser MProbe pour lire le fichier *test.txt* associé au modèle (PNL). Tout d'abord, cliquer sur le menu *<u>F</u>ile* et la commande *Start AMPL* de ce menu pour lancer AMPL. Ensuite, écrire les lignes d'instruction

ampl: include test.txt; ampl: include genmodel;

La ligne d'instruction *include genmodel* permet de générer le fichier requis par MProbe et de fermer la fenêtre AMPL. Cette ligne d'instruction peut être remplacée par la ligne *include tightmod* si on désire générer une version du modèle dont les bornes sur les variables sont plus serrées.

La boîte de dialogue « Statistics » affichée d	levrait ressembler à celle de	e la figure 1	1-2.
--	-------------------------------	---------------	------

Notatistics		×
Variables	Constraints	
Variables (total) 17	Constraints (total) 12	
Real 10	Linear 4	
Binary 4	Inequalities 2	]
Other integers 3	Ranges 1	
	Equalities 1	
Objectives	Quadratic 4	
Objectives (total) 2	Inequalities 3	1
Linear 1	Ranges ()	i 🗌
Quadratic 0	Equalities 1	i 🗌
Other nonlinear 1	Other nonlinear 4	<u>-</u>
- Nonzeros	Inequalities 3	]
In objectives	Ranges ()	
In constraints 28	Equalities 1	]
	Help	Close

#### Figure 1-2 La boîte de dialogue « Statistics »

La boîte de dialogue « *Statistics* » présente les différentes statistiques rapportées par AMPL sur le nombre de variables réelles et entières, le nombre de contraintes linéaires et non linéaires, etc. Cliquer sur le bouton **Close** pour fermer cette boîte de dialogue. Une fois fermée, la boîte de dialogue « *Statistics* » peut être activée de nouveau en cliquant sur le menu <u>Statistics</u>.

MProbe permet de sauvegarder les résultats des analyses dans un fichier texte. On utilise à cette fin

- soit le bouton Trace des boîtes de dialogue « Contraints Workshop », « Objectives Workshop » ou « Contrained Region Workshop » présentées dans les sections 3, 6 et 7 lorsque le document à sauvegarder est un fichier qui a été ouvert à l'aide des commandes Trace File... et Open du menu <u>File;</u>
- soit les commandes *Trace File...* et *Open* du menu <u>File</u> lorsque l'on désire sauvegarder les résultats pour la première fois. Dans ce cas, les commandes *Trace File...* et *Open* entraînent l'ouverture d'une boîte de dialogue « *Trace File* ».

La commande *Enabled* du menu *<u>File</u> doit être activée pour enregistrer les résultats à l'aide du bouton Trace. On peut vérifier le contenu du fichier de résultats en utilisant la commande <i>View* du menu *<u>File</u> qui fait afficher une fenêtre Bloc-notes. Noter qu'aucun résultat ne peut être enregistré lorsque cette fenêtre est ouverte. On peut fermer le fichier de résultats en cliquant sur la commande <i>Close* du menu *<u>File</u>.* 

La boîte de dialogue « *Trace File* » est présentée à la figure 1-3. Les cases à cocher **Trace ON** et **Trace OFF** permettent respectivement d'activer ou de désactiver le mode d'enregistrement des résultats.



Figure 1-3 La boîte de dialogue « Trace File »

### 2. Analyse des variables

L'analyse des caractéristiques des modèles mathématiques dans MProbe est basée sur des méthodes d'échantillonnage aléatoire de l'enveloppe de l'ensemble des solutions admissibles définie par les bornes sur les variables. MProbe permet de restreindre l'enveloppe de la région admissible en modifiant les bornes sur les variables soit manuellement soit en utilisant la

commande AMPL : *include tightmod*. MProbe permet aussi de construire une enveloppe qui soit convexe à l'aide d'une technique décrite par Chinneck (2001b).

MProbe permet d'analyser le comportement d'une fonction en choisissant un échantillon aléatoire de l'enveloppe de la région admissible et en utilisant la définition de la convexité et de la concavité d'une fonction. L'idée de base consiste à générer des segments de droite dans l'enveloppe de la région admissible. Des points sont ensuite générés à intervalle régulier sur chaque segment de droite. Pour chaque point généré sur un segment, deux valeurs sont calculées :

- la valeur de la fonction interpolée linéairement sur le segment de droite à ce point (1)
- et la valeur de la fonction à ce point.

Si la différence entre les valeurs (1) et (2) est positive pour tous les points générés sur le segment, alors la fonction est convexe sur cet intervalle. Si cette différence est négative, alors la fonction est concave sur cet intervalle. Sinon, c'est-à-dire si la différence est nulle, alors la fonction est linéaire sur l'intervalle. Si certains segments générés dans l'enveloppe de la région admissible sont trop longs ou trop courts, MProbe les rejettera en affichant *Line errors* à l'endroit approprié. Si le nombre de segments générés ou le nombre total de points générés sur tous les segments est trop petit, MProbe affiche un message d'erreur approprié à l'écran. Lorsque le calcul de la valeur de la fonction interpolée linéairement à un point sur un segment est impossible (par exemple, une division par zéro), alors MProbe rejette le point généré. MProbe affiche un message d'erreur lorsque plus de 15 % des points générés entraînent une erreur de calcul.

Nous indiquons maintenant comment restreindre l'enveloppe de la région admissible en modifiant manuellement les bornes sur la variable *i3* du modèle (PNL). Cliquer sur le menu *Workshops* et sur la commande *Variables* de ce menu. La boîte de dialogue « *Variables Workshop* » affichée à l'écran devrait ressembler à celle de la figure 2-1.

Variables W	/orksh	op			Devee			
Show only >	all				Selection	17 of 1	7 variables visibl	e
name	i.d.	type	no. funcs	orig lwr bnd	temp lwr bnd	sel, obj. best point	temp upr bnd	orig upr bri 🔺
x	0	Real	5	-1,00E+02	-1,00E+02	?	1,00E+02	1,00E+0;
у	1	Real	5	-1,00E+02	-1,00E+02	?	1,00E+02	1,00E+0;
z1	2	Real	1	-1,0E+01	-1,0E+01	?	1,0E+01	1,0E+0
z2	3	Real	1	-1,0E+01	-1,0E+01	?	1,0E+01	1,0E+0
singuad1	4	Real	1	-1,0E+01	-1,0E+01	?	1,0E+01	1,0E+01
singuad2	5	Real	1	-1,0E+01	-1,0E+01	?	1,0E+01	1,0E+0
mt1	6	Real	3	-1,E+00	-1,E+00	?	1,E+00	1,E+0I
mt2	7	Real	1	-1,E+00	-1,E+00	?	1,E+00	1,E+0
y1	8	Binary	2	0,E+00	0,E+00	?	1,E+00	1,E+0 🗸
•								
Sort on selecte	d colum	n(s) >	ascending	•		Show Value Sel.	obj. best point	•
Freeze varia	ble nam	es/i.d.						Trace
Perform Action	> ch	ange bou	nd on selecte	ed variable		•	Н	lelp Exit

(2)

#### Figure 2-1 La boîte de dialogue « Variables Workshop »

Chaque ligne de la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue « *Variables Workshop* » décrit une variable du modèle (PNL). Les colonnes se répartissent en 3 groupes :

- Le premier groupe identifie les variables du modèle : les colonnes **name** et **i.d.** contiennent respectivement les noms et les numéros des diverses variables. La colonne **type** indique le type de chacune et la colonne **no. funcs** donne le nombre de contraintes dans lesquelles chaque variable apparaît.
- Le 2<sup>e</sup> groupe complète la description des variables. Les colonnes orig lwr bnd et orig upr bnd donnent respectivement les bornes inférieure et supérieure imposées sur chaque variable dans le modèle (PL). Les colonnes temp lwr bnd et temp upr bnd donnent, s'il y a lieu, les nouvelles bornes imposées à chaque variable. Les valeurs par défaut dans les colonnes temp lwr bnd et temp upr bnd correspondent aux bornes initiales dans le modèle. Noter que les nouvelles bornes des colonnes temp lwr bnd et temp upr bnd doivent être plus serrées que celles des colonnes orig lwr bnd et orig upr bnd. De plus, les bornes des variables en nombres entiers doivent être entières.
- Le 3<sup>e</sup> groupe décrit les contraintes associées aux bornes inférieure et supérieure de chaque variable. Les résultats de l'analyse sur la redondance des contraintes associées aux bornes inférieure et supérieure de chaque variable sont présentées respectivement dans les colonnes **lwr bnd redund** et **upr bnd redund**. Les colonnes **lwr bnd surface** et **upr bnd surface** donnent, pour chaque variable, une estimation de la proportion de la surface totale de l'enveloppe convexe due à chaque borne. Nous reviendrons sur ce résultat à la section 5.

Les variables peuvent être présentées selon l'ordre ascendant ou descendant des valeurs d'une colonne préalablement sélectionnée en cliquant sur le bouton **Sort on selected column(s)** > Activer la case à cocher « *Freeze variable names/i.d.* » permet de rendre toujours visible des colonnes des noms des variables et leurs identificateurs dans la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue. Cliquer sur la flèche du menu déroulant située à droite du bouton **Show value** > fait apparaître une liste d'options. L'option « *sel. obj. best point* » permet d'afficher la meilleure solution pour une fonction-objectif donnée dans la boîte de dialogue « *Objectives Workshop* ». Les options « *minimum sampled value* » et « *maximum sampled value* » donnent respectivement la plus petite valeur et la plus grande valeur générée pour chaque variable dans l'enveloppe de la région admissible. Cliquer sur le bouton **Trace** permet d'enregistrer les résultats préalablement sélectionnés dans la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue.

Cliquer sur la flèche du menu déroulant à droite du bouton **Show only** >: une liste d'options apparaît. Cliquer sur l'option « *type: real* » puis activer la case à cocher « *Reverse selection* ». Cliquer sur le bouton **Show only** >. La fenêtre située au centre de la boîte de dialogue « *Variables Workshop* » se modifie et devrait maintenant afficher seulement les variables qui ne sont pas de type réel. Sélectionner la variable *i3* en cliquant sur *i3* dans la colonne **name** de la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue. Cliquer sur la flèche à droite du bouton **Perform Action** > : la liste des 7 options décrites ci-dessous apparaît.

- La première option « *change bounds on selected variable* » permet de modifier les valeurs des bornes sur la variable sélectionnée dans la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue.
- La 2<sup>e</sup> option « *change bounds on visible group* » permet d'imposer les mêmes bornes inférieure et supérieure sur le groupe de variables sélectionnés dans la fenêtre.
- La 3<sup>e</sup> option « *reset original bounds* » permet de modifier les valeurs des bornes sur les variables à leurs valeurs initiales dans le modèle.
- La 4<sup>e</sup> option « *show constraints containing selected variable* » ouvre la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » qui affiche uniquement les contraintes dans lesquelles apparaît la variable sélectionnée.
- La 5<sup>e</sup> option « *show objectives containing selected variable* » ouvre la boîte de dialogue « *Objectives Workshop* » qui affiche uniquement les fonctions-objectifs dans lesquelles apparaît la variable sélectionnée.
- La 6<sup>e</sup> option « *replace current bounds with max/min sampled values* » permet de remplacer les valeurs des bornes inférieure et supérieure sur toutes les variables respectivement par les plus petites valeurs et les plus grandes valeurs des variables générées dans l'enveloppe de la région admissible.
- La 7<sup>e</sup> et dernière option « *tighten current bounds on all variables* » permet de resserrer les bornes sur toutes les variables. Pour ce faire, MProbe utilise 4 algorithmes décrits dans Chinneck (2001b).

Cliquer sur l'option « *change bounds on selected variable* », puis sur le bouton **Perform Action** >. La boîte de dialogue « *Change Bounds on a Variable* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 2-2.

🔂 Change Bounds on a	Variable 📃 🔳 🗙
Variable:	i3
I.D. Number:	16
Туре:	Integer
Original Lower Bound:	-5
Temporary Lower Bound:	-5
Temporary Upper Bound:	3
Original Upper Bound:	3
Help	Cancel Save and Exit

Figure 2-2 La boîte de dialogue « Change Bounds on a Variable »

Placer le curseur dans la case « *Temporary Lower Bound* » et entrer la valeur -3. Placer ensuite le curseur dans la case « *Temporary Upper Bound* » et entrer la valeur 2. Les nouvelles valeurs des bornes inférieure et supérieure sur la variable *i3* sont maintenant respectivement -3 et 2.

## 3. Analyse des contraintes

Nous indiquons maintenant comment effectuer une analyse des contraintes du modèle (PNL). Cliquer sur le menu *Workshops* et sur la commande <u>Constraints</u> de ce menu. La boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » affichée à l'écran devrait ressembler à celle de la figure 3-1.

Show only >	all			•	Reverse selection	12 o	f 12 cons	traints vis	ible	
name	i.d.	bound	alg. shape	emp. shape	reg. effect	effectiveness	tot, var.	real var.	int+bin var.	inl 4
myquadratic	0	Less than a const	Quadratic	?	?	?	2	2	0	
mynonlinear	1	Greater than a co	General nonlinear,	?	?	?	2	2	0	
myerrors	2	Less than a const	General nonlinear,	?	?	?	2	2	0	
singularity	3	Less than a const	General nonlinear,	?	?	?	2	2	0	
singuadratic	4	Equality	General nonlinear,	?	?	?	2	2	0	
impossible	5	Greater than a co	Quadratic	?	?	?	1	1	0	
ineffective	6	Greater than a co	Quadratic	?	?	?	2	2	0	
ImpossEquality	7	Equality	Quadratic	?	?	?	4	2	2	
mylinear	8	Less than a const	Linear	Linear	Convex	?	2	2	0	
multipleChoice	9	Equality	Linear	Linear	Convex	?	3	0	3	
mixedTypes	10	Less than a const	Linear	Linear	Convex	?	3	1	2	
•						l .				١
Sort on Selecte	ed Col	umn(s) > ascend	ling 🔽		Γ	Freeze constrain	nt names/	/i.d.	Т	race

Figure 3-1 La boîte de dialogue « Constraints Workshop »

Cliquer sur la flèche du menu déroulant à droite du bouton **Perform Action** > : la liste des 6 options décrites ci-dessous apparaît.

- La première option « *analyze all functions within temp variable bounds* » permet d'analyser le comportement de toutes les contraintes du modèle (sauf les contraintes de bornes sur les variables) en utilisant les contraintes de bornes comme enveloppe de la région admissible.
- La 2<sup>e</sup> option « *analyze selected constraint within temp variable bounds* » permet d'analyser le comportement d'une seule contrainte préalablement sélectionnée dans la fenêtre. Cette option ouvre la boîte de dialogue « *Detailed Histograms* ».
- La 3<sup>e</sup> option « *profile selected constraint within temp variable bounds* » permet d'afficher le graphe de la fonction à plusieurs variables associée à une contrainte en générant des points à intervalle régulier sur un segment de droite dont les extrémités sont choisies arbitrairement. Cette option ouvre la boîte de dialogue « *Function Profile for Constraint:* ».

- La 4<sup>e</sup> option « *show variables in selected constraint* » ouvre la boîte de dialogue « *Variables Workshop* » qui affiche uniquement les variables apparaissant dans la contrainte sélectionnée.
- La 5<sup>e</sup> option « *change convex sampling enclosure* » permet de modifier l'enveloppe de la région admissible. Pour ce faire, MProbe utilise des techniques décrites dans Chinneck (2001b).
- La 6<sup>e</sup> et dernière option « *analyse all functions in convex sampling enclosure* » permet d'analyser le comportement de toutes les contraintes du modèle (sauf les contraintes de bornes sur les variables) et des fonctions-objectifs en utilisant la nouvelle enveloppe de la région admissible déterminée à l'aide de la 5<sup>e</sup> option.

Cliquer sur l'option « *analyze all functions within temp variable bounds* » puis cliquer sur le bouton **Perform Action** >. Après un court moment, la boîte de dialogue devrait maintenant ressembler à celle de la figure 3-2.

🔤 Constraints '	₩orl	kshop							_	
Show only >	all  Reverse selection 12 of 12 constrained and the selec						traints vis	ible		
name	i.d.	bound	alg. shape	emp. shape	reg. effect	effectiveness	tot, var.	real var.	int+bin var.	inl 🔺
myquadratic	0	Less than a const	Quadratic	Convex	Convex	0,9876	2	2	0	
mynonlinear	1	Greater than a co	General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	0,5032	2	2	0	
myerrors	2	Less than a const	General nonlinear,	Too many math erro	Too many math	0,6136	2	2	0	
singularity	3	Less than a const	General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	0,0068	2	2	0	
singuadratic	4	Equality	General nonlinear,	Convex	Nonconvex	Possible, LT:I	2	2	0	
impossible	5	Greater than a co	Quadratic	Convex	Nonconvex	1,0000	1	1	0	
ineffective	6	Greater than a co	Quadratic	Convex	Nonconvex	0,0000	2	2	0	
ImpossEquality	7	Equality	Quadratic	Convex and conca	Nonconvex	1.0000	4	2	2	
mylinear	8	Less than a const	Linear	Linear	Convex	0,4800	2	2	0	
multipleChoice	9	Equality	Linear	Linear	Convex	Possible, LT:I	3	0	3	
mixedTypes	10	Less than a const	Linear	Linear	Convex	0,1704	3	1	2	-
Sort on Selecte	d Col	umn(s) > ascen	ding 💌		F F	reeze constrair	nt names/	'i.d.	T	race
Perform Action	>]	analyze all functior	ns within temp variat	ole bounds 📃 💌				He	elp I	Exit

Figure 3-2 La boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » après exécution de l'analyse

Les résultats de l'analyse des contraintes sont présentés dans la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* ». Chaque ligne de la fenêtre décrit une contrainte du modèle (sauf les contraintes de bornes sur les variables). Les colonnes se répartissent en 6 groupes :

Le premier groupe identifie les contraintes du modèle : les colonnes name et i.d. contiennent respectivement les noms et les numéros des diverses contraintes et la colonne bound donne le signe de chaque contrainte. Les colonnes tot. var., real var., int+bin var., int. var. et bin. var. donnent le nombre total de variables dans chaque contrainte, le nombre de variables réelles, entières et/ou binaires.

- Le 2<sup>e</sup> groupe donne le comportement des contraintes. Le comportement de la fonction associée à chaque contrainte dans l'espace euclédien est inscrit dans la colonne **alg. shape** (*linear, quadratic*, ou *general nonlinar, not quadratic*) alors que le comportement de la fonction associée à chaque contrainte dans l'enveloppe de la région admissible est présenté dans la colonne **emp. shape**.
- Le 3<sup>e</sup> groupe correspond à la colonne **reg. effect** qui donne l'effet de chaque contrainte sur la convexité de l'enveloppe de la région admissible.
- Le 4<sup>e</sup> groupe correspond à la colonne **effectiveness** qui donne, pour chaque contrainte, la proportion des points générés aléatoirement qui ont été éliminés par la prise en considération de cette contrainte.
- Le 5<sup>e</sup> groupe correspond à la colonne **redundancy** qui donne une analyse de la redondance pour chaque contrainte. L'interprétation des résultats de l'analyse de la redondance est présentée à la section 4.
- Le 6<sup>e</sup> et dernier groupe correspond à la colonne **surface** qui donne une estimation de la proportion de la surface totale de l'enveloppe de la région admissible due à chaque contrainte. Ce résultat est décrit en détail à la section 5.

Les résultats possibles dans la colonne **emp. shape** sont décrits ci-dessous. Si on est prêt à tolérer une marge d'erreur dans le calcul de la différence entre les valeurs (1) et (2) décrites à la section 2, il est possible de le spécifier à MProbe dans les cases « *Equality limit* » et « *Almost limit* » de la boîte de dialogue « *Shape Histogran Setup* » qui s'affiche en cliquant sur les commandes *Histograms...* et *Shape* du menu *Setup*. MProbe compare alors chacune des différences obtenues soit à l'intervalle spécifié dans la case « *Equality limit* », soit à l'intervalle indiqué dans la case « *Almost limit* ». Supposons, par exemple, que l'on ait indiqué 0,0001 et 0,1 respectivement dans les cases « *Equality limit* » et « *Almost limit* ». Les résultats présentés dans la colonne **emp. shape** s'interprète alors comme suit :

- *linear* indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont comprises entre -0,0001 et 0,0001;
- *almost linear* indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont comprises entre -0,1 et 0,1;
- *convex* indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont supérieures à -0,0001 et au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est supérieure à 0,1;
- convex, almost linear indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont supérieures à -0,0001, au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est comprise entre 0,0001 et 0,1 et aucune différence entre les valeurs (1) et (2) n'est supérieure à 0,1;

- *almost convex* indique qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est comprise entre -0,1 et -0,0001 et qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est supérieure à 0,1;
- *concave* indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont inférieures à 0,0001 et au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est inférieure à -0,1;
- concave, almost linear indique que toutes les différences entre les valeurs (1) et (2) sont inférieures à 0,0001, au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est comprise entre -0,0001 et -0,1 et aucune différence entre les valeurs (1) et (2) n'est inférieure à -0,1;
- *almost concave* indique qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est comprise entre 0,0001 et 0,1 et qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est inférieure à -0,1;
- *convex and concave* indique qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est supérieure à 0,1 et qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est inférieure à -0,1;
- convex and concave, almost linear indique qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et
   (2) est comprise entre 0,0001 et 0,1 et qu'au moins une différence entre les valeurs (1) et (2) est comprise entre -0,1 et -0,0001;
- *not a function* indique que la fonction prend plus d'une valeur pour un groupe de variables.
- *excessive math errors* indique qu'il y a trop d'erreurs de calcul lors de l'évaluation de la fonction en différents points;
- *error in shape finder* indique qu'il y a des erreurs non spécifiées lors de l'exécution de l'analyse par MProbe.

MProbe permet d'analyser la convexité de l'enveloppe de la région admissible, et, par le fait même, celle de la région admissible du modèle. Les résultats possibles dans la colonne **reg. effect** sont :

- *convex* : indique que la contrainte contribue à créer une enveloppe convexe;
- almost convex : indique que la contrainte contribue à créer une enveloppe convexe sauf pour une petite région qui est non convexe compte tenu de la marge d'erreur dans la case « Almost limit » de la boîte de dialogue « Shape Histogran Setup »;
- *nonconvex* : indique que la contrainte contribue à créer une enveloppe non convexe.

Les résultats dans la colonne **reg. effect** dépendent des résultats obtenus dans la colonne **emp. shape**. En effet, le résultats *convex* apparaît dans la colonne **reg. effect** pour les contraintes de type *linear* dans la colonne **emp. shape**, les inéquations de signe  $\leq$  et de type *convex* ainsi que pour les inéquations de signe  $\geq$  et de type *concave*. De même, le second résultats *almost convex*  est indiqué dans la colonne **reg. effect** pour les équations de type *almost linear* dans la colonne **emp. shape**, les inéquations de signe  $\leq$  et de type *almost convex* ainsi que pour les inéquations de signe  $\geq$  et de type *almost concave*. Finalement, le dernier résultat *nonconvex* est spécifié dans la colonne **reg. effect** pour toute les contraintes qui ne sont pas de type *convex* ou *almost convex*. La colonne **effectiveness** donne, pour chaque contrainte, la proportion des points générés aléatoirement qui ont été éliminés par la prise en considération de cette contrainte. Par exemple, un résultat de 0,75 pour une inéquation indique que 75 % des points générés violent la contrainte alors qu'un résultat de 0 % indique que l'inéquation est redondante. Une proportion de 1 indique que le modèle est probablement non réalisable. Si la région admissible est non vide, MProbe donne, pour une équation, le résultat **Possible** dans la colonne **effectiveness** suivi de la proportion des points qui donnent à la fonction une valeur inférieure au membre droit de l'équation (LT), une valeur supérieure au membre droit (GT) ainsi que la même valeur que le membre droit, et ce, compte tenu de la marge d'erreur « *Equality limit* » (**EQ**).

Sélectionner la colonne **effectiveness**, puis sur la flèche du menu déroulant à droite du bouton **Sort on selected column**(s) >. Cliquer ensuite sur l'option **descending** puis sur le bouton **Sort on selected column**(s) >. Les contraintes de la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue apparaissent maintenant selon l'ordre non croissant des valeurs spécifiées dans la colonne **effectiveness** (figure 3-3).

🔤 Constraints '	Work	tshop							_	
Show only >	all I Constrain							traints vis	ible	
name	i.d.	bound	alg. shape	emp. shape	reg. effect	effectiveness	tot, var.	real var.	int+bin var.	inl 🔺
multipleChoice	9	Equality	Linear	Linear	Convex	Possible, LT:I	3	0	3	
sinquadratic	4	Equality	General nonlinear,	Convex	Nonconvex	Possible, LT:I	2	2	0	
ImpossEquality	7	Equality	Quadratic	Convex and conca	Nonconvex	1.0000	4	2	2	
impossible	5	Greater than a co	Quadratic	Convex	Nonconvex	1,0000	1	1	0	
myquadratic	0	Less than a const	Quadratic	Convex	Convex	0,9848	2	2	0	
allints	11	Interval	Linear	Linear	Convex	0,7012	3	0	3	
myerrors	2	Less than a const	General nonlinear,	Too many math erro	Too many math	0,5630	2	2	0	
mynonlinear	1	Greater than a co	General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	0,5052	2	2	0	
mylinear	8	Less than a const	Linear	Linear	Convex	0,4524	2	2	0	
mixedTypes	10	Less than a const	Linear	Linear	Convex	0,1688	3	1	2	
singularity	3	Less than a const	General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	0,0052	2	2	0	-
Sort on Selecte	Sort on Selected Column(s) > descending  Trace Trace									
Perform Action	>	analyze all function	ns within temp variat	ole bounds 💌				He		Exit

Figure 3-3 La boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » après tri des contraintes selon les résultats de la colonne **effectiveness** 

Sélectionner la contrainte *myquadratic* en cliquant sur son nom dans la colonne **name**. Cliquer ensuite sur l'option « *analyze selected constraint within temp variable bounds* » du menu déroulant situé à droite du bouton **Perform Action** > puis cliquer sur ce bouton. La boîte de dialogue « *Detailed Histograms* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 3-4 de la page suivante.

🌆 Detailed	Histograms		
Constrai	nt: myquadratic		
[Shape]	Function Value	Slope	Line Length
	0 math errors		0 line errors

Figure 3-4 La boîte de dialogue « Detailed Histograms »

MProbe permet d'afficher 4 types d'histogrammes :

- *Shape* : histogramme de la distribution de fréquence des différences entre les valeurs (1) et (2) décrites à la section 2;
- Function Value : histogramme de la distribution de fréquence des valeurs de la fonction;
- *Slope* : histogramme de la distribution de fréquence des pentes des segments de droite générés. La pente d'un segment  $[x_1; x_2]$  correspond à

$$\frac{\left|f(x_1) - f(x_2)\right|}{l_{12}}$$

- où  $f(x_1)$  correspond à la valeur de la fonction au point  $x_1$ ;  $f(x_2)$  correspond à la valeur de la fonction au point  $x_2$ ;  $l_{12}$  correspond à la longueur du segment  $[x_1; x_2]$ ;
- *Line Length* : histogramme de la distribution de fréquence des longueurs des segments de droite générés.

Cliquer sur le bouton **Shape**. La boîte de dialogue « *Shape Histogram: myquadratic* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 3-5 de la page suivante. L'histogramme de la distribution de fréquence des différences entre les valeurs (1) et (2) décrites à la section 2 indique que la contraintes est convexe.



Figure 3-5 La boîte de dialogue « Shape Histogram: myquadratic »

Fermer les boîtes de dialogue « *Shape Histogram: myquadratic* » et « *Detailed Histograms* ». Cliquer ensuite sur l'option « *profile selected constraint within temp variable bounds* » du menu déroulant situé à droite du bouton **Perform Action** > de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » puis cliquer sur ce bouton. La boîte de dialogue « *Function Profile for Constraint: myquadratic* » apparaît à l'écran. Cliquer sur l'onglet **Profile Plot** et sur le bouton **Plot/Replot** de cet onglet. La boîte de dialogue « *Function Profile for Constraint: myquadratic* » affichée devrait maintenant ressembler à celle de la figure 3-6 de la page suivante.

Dans l'histogramme *Shape*, MProbe porte en abscisse les numéros des différents points générés à intervalle régulier sur un segment de droite dont les extrémités sont les points **A** et **B** et en ordonnée la valeur de la fonction en chacun des points. Les points **A** et **B** sont choisis dans l'espace multidimensinnel associé à la fonction et peuvent être modifiés en cliquant sur l'onglet **Profile Points** et sur les boutons **Change Point A for selected variable** et **Change Point B for selected variable** de cet onglet. La contrainte *myquadratic* est convexe entre les points **A** et **B** de l'histogramme de la figure 3-6.



Figure 3-6 La boîte de dialogue « Function Profile for Constraint: myquadratic »

# 4. Modification de l'enveloppe de la région admissible

Fermer la boîte de dialogue « *Function Profile for Constraint: myquadratic* ». Cliquer ensuite sur l'option « *change convex sampling enclosure* » du menu déroulant situé à droite du bouton **Perform Action** > de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » puis cliquer sur ce bouton. La boîte de dialogue « *Change Sampling Enclosure* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 4-1 de la page suivante.

MProbe permet de modifier l'enveloppe de la région admissible dans laquelle sont choisis les points pour l'analyse du modèle

- soit en choisissant l'une des options dans la section **Constraint: myquadratic** de la boîte de dialogue « *Change Sampling Enclosure* »;

- soit en modifiant l'enveloppe de la région admissible à l'aide des boutons **Maximum Analysis** et **Minimum Analysis** de la section **Reset All Constraints** de la boîte de dialogue « *Change Sampling Enclosure* ».

Les options de la section **Constraint: myquadratic** permettent d'inclure ou non une contrainte dans l'enveloppe de la région admissible. Une contrainte fait partie de l'enveloppe de la région admissible lorsque la case « *Treat as part of the sampling enclosure* » est cochée. Les cases « *Analyze* » et « *Ignore* » permettent de ne pas inclure une contrainte dans l'enveloppe de la région admissible mais de conserver tout de même la contrainte pour les analyses lorsque la case « *Analyze* » est cochée.

Les options de la section **Reset All Constraints** donnent lieu à une modification complète de l'enveloppe de la région admissible. Le bouton **Maximum Analysis** permet de conserver le plus grand nombre de contraintes dans la nouvelle enveloppe de la région admissible alors que le bouton **Minimum Analysis** élimine le plus grand nombre de contraintes compte tenu des analyses précédentes.



Figure 4-1 La boîte de dialogue « Change Sampling Enclosure »

Cliquer sur le bouton **Maximum Analysis** de la boîte de dialogue « *Change Sampling Enclosure* ». La colonne **sampling** de la fenêtre située au centre de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » contient maintenant des entrées *enclosure* à l'intersection des contraintes définissant la nouvelle enveloppe de la région admissible.

Cliquer sur l'option « *analyze all functions in convex sampling enclosure* » du menu déroulant situé à droite du bouton **Perform Action** > de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » puis cliquer sur ce bouton. Après un court moment, la boîte de dialogue « *Convex Enclosure Analysis Results* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 4-2 de la page suivante.



Figure 4-2 La boîte de dialogue « Convex Enclosure Analysis Results »

Cliquer sur le bouton « *Constraints Workshop* » de la boîte de dialogue « *Convex Enclosure Analysis Results* » pour afficher les résultats obtenus dans la nouvelle enveloppe de la région admissible. La boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » devrait maintenant ressembler à celle de la figure 4-3.

📐 Constraints ₩	/orkshop				- Revers	e.				[	- 🗆 :
Show only > Jall Selection 12 of 12 constraints visible											
alg. shape	emp. shape	reg. effect	effectiveness	tot, var.	real var.	int+bin var.	int. var.	bin. var.	sampling	redundancy	surf 🔺
Linear	Linear	Convex	Possible, LT:I	3	0	3	0	3	Analyze	n.a.	
General nonlinear,	Convex	Nonconvex	1.0000	2	2	0	0	0	Analyze	n.a.	
Quadratic	Convex and conca	Nonconvex	1.0000	4	2	2	0	2	Analyze	n.a.	
Quadratic	Convex	Nonconvex	1,0000	1	1	0	0	0	Analyze	n.a.	
Quadratic	Convex	Convex	n.a.	2	2	0	0	0	Enclosur	Redundant	
Linear	Linear	Convex	n.a.	3	0	3	3	0	Enclosur	Necessary	0,
General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	1,0000	2	2	0	0	0	Analyze	n.a.	
General nonlinear,	Convex and conca	Nonconvex	1,0000	2	2	0	0	0	Analyze	n.a.	
Linear	Linear	Convex	n.a.	2	2	0	0	0	Enclosur	Redundant	
Linear	Linear	Convex	n.a.	3	1	2	1	1	Enclosur	Necessary	0,
General nonlinear,	Convex and conca	Almost convex	0,0000	2	2	0	0	0	Analyze	n.a.	-
•											
Sort on Selected Column(s) > descending Trace											
Perform Action >	analyze all funct	ions in convex sa	ampling enclosu	ure 📘	•					Help	Exit

Figure 4-3 La boîte de dialogue « Convex Enclosure Analysis Results »

Si MProbe ne trouve pas de solution admissible initiale et qu'un message s'affiche à l'écran, cliquer alors une ou plusieurs fois sur le bouton **Perform Action** > de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » jusqu'à ce qu'une solution admissible initiale soit trouvée.

### 5. Analyse de la redondance des contraintes

Les résultats de l'analyse de la redondance des contraintes sont maintenant inscrits dans les colonnes **redundancy** et **surface** de la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* ». La colonne **surface** donne une estimation de la proportion de la surface totale de l'enveloppe de la région admissible due à chaque contrainte. Par exemple, la contrainte *mixedTypes* comprend 2,4 % de la surface totale de l'enveloppe convexe de la région admissible. Un résultat nul indique que la contrainte est redondante. La méthode utilisée pour estimer la proportion de la surface totale de l'enveloppe de la région admissible due à chaque contrainte est décrite brièvement ci-dessous et commentée en détail par Chinneck (2001b).

- 1) Poser i = 0. Premièrement, générer aléatoirement un point admissible  $x_i$  dans l'enveloppe convexe de la région admissible.
- 2) Choisir ensuite une direction réalisable au point  $x_i$ .
- 3) À partir de  $x_i$ , trouver un point frontière  $x_j$  dans la direction choisie. Choisir un nouveau point  $x_k$  sur le segment  $[x_i; x_j]$ , poser i = k et retourner à l'étape 2).

Les étapes 2) et 3) sont répétées un certain nombre de fois. Les résultats dans la colonne **surface** s'interprètent comme suit : si l'hyperplan associé à une contrainte est atteint, par exemple, 20 fois sur 100 à l'étape 3), alors cette contrainte comprend environ 20 % de la surface totale de l'enveloppe de la région admissible.

La colonne **redundancy** donne une analyse de la redondance pour chaque contrainte. Si l'hyperplan associé à une contrainte est atteint une ou plusieurs fois à l'étape 3), alors la contrainte est classée *necessary*. Si 2 ou plusieurs hyperplans associés à 2 ou plusieurs contraintes sont atteints une ou plusieurs fois, alors les contraintes sont dites *weakly redondant*. Si l'hyperplan associé à une contrainte n'est jamais atteint, alors la contrainte est classée *strongly redondant*.

Noter que la colonne **surface** donne des résultats sur la redondance des contraintes faisant partie de l'enveloppe convexe de la région admissible alors que la colonne **effectiveness** donne des résultats sur la redondance de toutes les contraintes faisant partie ou non de l'enveloppe convexe de la région admissible.

### 6. Analyse des fonctions-objectifs

Cliquer sur le menu *Wor<u>k</u>shops* et sur la commande *Objectives* de ce menu. La boîte de dialogue « *Objectives Workshop* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 6-1 de la page suivante.

🔤 Objectives V	Vork	shop							_	□ ×
Show only >	all			<u> </u>	– Re sel	verse 2 ection 2	of 2 objectives v	visible		
name	i.d.	sense	alg. shape	emp. shape		opt. effect	best value	tot. var.	real var.	int+b
sinobj	0	Maximize	General nonlinear, nol	Linear		Global optimum possible	-1,30898E+00	2	2	
myobj	1	Minimize	Linear	Linear		Global optimum possible	1,82505E+00	2	2	
<										Þ
Sort on Selecte	d Co	lumn(s) >	cending 🔽						Tra	ace
Perform Action	>	analyze all fun	ctions within temp varia	ble bounds 🗾 💌	]			Help	E	xit

Figure 6-1 La boîte de dialogue « Objectives Workshop »

La boîte de dialogue « *Objectives Workshop* » donne le comportement de chaque fonctionobjectif dans la colonne **emp. shape** (*linear, convex, concave*), la possibilité de trouver un optimum global ou local dans la colonne **opt. effect** ainsi que la meilleure valeur de chaque fonction-objectif dans la colonne **best value**.

Les résultats dans la colonne **opt. effect** dépendent des résultats obtenus dans la colonne **emp. shape**. En effet, le résultat *global optimum possible* apparaît dans la colonne **opt. effect** pour les fonctions-objectifs de type *linear* dans la colonne **emp. shape**, les fonctions-objectifs de type *convex* (minimisation) ainsi que les fonctions-objectifs de type *concave* (maximisation). De même, le résultat *local optimum likely* est indiqué dans la colonne **opt. effect** pour les fonctionsobjectifs de type *convex* ou *almost convex* (maximisation) dans la colonne **emp. shape**, les fonctions-objectifs de type *concave* ou *almost concave* (minimisation) ainsi que pour les fonctions-objectifs de type *convex* et *concave*. Finalement, le résultat *local, almost global* est spécifié dans la colonne **opt. effect** pour les fonctions-objectifs de type *almost linear*, les fonctions-objectifs de type *almost convex* (minimisation) ou les fonctions-objectifs de type *almost convex* (maximisation)

Cliquer sur la flèche du menu déroulant à droite du bouton **Perform Action** > de la boîte de dialogue « *Objectives Workshop* » : la liste des 5 options décrites ci-dessous apparaît.

- La première option « *analyze all functions within temp variable bounds* » permet d'analyser le comportement de toutes les fonctions-objectifs du modèle en utilisant les contraintes de bornes comme enveloppe de la région admissible.
- La 2<sup>e</sup> option « *analyze selected objective within temp variable bounds* » permet d'analyser le comportement d'une seule fonction-objectif préalablement sélectionnée dans la fenêtre. Cette option ouvre la boîte de dialogue « *Detailed Histograms* ».

- La 3<sup>e</sup> option « *profile selected objective within temp variable bounds* » permet d'afficher le graphe d'une fonction-objectif. Cette option ouvre la boîte de dialogue « *Function Profile for Objective:* ».
- La 4<sup>e</sup> option « *show variables in selected objective* » ouvre la boîte de dialogue « *Variables Workshop* » qui affiche uniquement les variables apparaissant dans la fonction-objectif sélectionnée.
- La 5<sup>e</sup> et dernière option « *show best sample point for selected objective* » ouvre la boîte de dialogue « *Variables Workshop* » qui affiche les valeurs des variables donnant la meilleure valeur à la fonction-objectif sélectionnée.

### 7. Analyse de l'enveloppe de la région admissible

Cliquer sur la commande *Constrained <u>R</u>egion* du menu *Wor<u>k</u>shosp.* La boîte de dialogue « *Constrained Region Workshop* » affichée devrait ressembler à celle de la figure 7-1.

🔤 Constrained Regio	on Workshop		×				
	constraint	For valid results, all function analyses should same sampling enclosure.	use the				
convex region almost convex region nonconvex region	5 0 4	Estimated Shape of Constrained Region 100% effective constraints have been ignored. 0% eff constraints have been ignored. Analysis for remaining Region is nonconvex. Note warnings below.					
100% effective constr.	1	Feasibility Analysis Constrained region appears to be infeasible.					
redundant constraints 0% effective constr. redundant bounds	0 1 20	Redundancy Analysis (relative to sampling en Model can be simplified by removing redundant constr bounds. [note: redundant constraints and bounds are sampling enclosure, 0% effective constraints were san the enclosure]	nclosure) aints or part of the npled inside				
not yet analyzed not a function shape error too many math errors ignored	0 0 0 1 0 Press button to see	WARNING: may invalidate analysis.	Enclosure Statistics Trace Help Close				

Figure 7-1 La boîte de dialogue « Constrained Region Workshop »

Les résultats présentés dans la boîte de dialogue « *Constrained Region Workshop* » se répartissent en 4 groupes :

- Le premier groupe de résultats apparaît dans la section *Estimated Shape of the Constrained Region* et donne le nombre de contraintes contribuant à créer une enveloppe de la région admissible *convex*, *almost convex* et *nonconvex*.
- Le 2<sup>e</sup> groupe de résultats apparaît dans la section *Feasibility Analysis*. S'il y a au moins une contrainte *100 % effective*, alors le modèle est non réalisable dans l'enveloppe de la région admissible.
- Le 3<sup>e</sup> groupe de résultats apparaît dans la section *Redundancy Analysis* qui donne le nombre de contraintes redondantes.
- Le 4<sup>e</sup> et dernier groupe donne les facteurs qui peuvent affecter les conclusions de l'analyse.

Si toutes les contraintes contribuent à créer une enveloppe soit de type *convex* soit de type *convex* et *almost convex*, alors la région admissible, si elle existe, est un ensemble convexe. S'il existe au moins une contrainte contribuant à créer une enveloppe *nonconvex*, alors on ne peut tirer aucune conclusion sur la convexité de l'ensemble des solutions admissibles.

Cliquer sur le bouton à droite d'une case d'une section donnée permet d'afficher la boîte de dialogue « *Constraints Workshop* » avec les contraintes appropriées. Le bouton **Enclosure Statistics** permet d'afficher la boîte de dialogue « *MProbe: Enclosure Statistics* » (figure 7-2) donnant les résultats sur l'enveloppe de la région admissible.

MProbe: Enclosure Statistics	$\times$
Enclosure type: box Enclosure bounds: 34 of 34	
OK	

Figure 7-2 La boîte de dialogue « MProbe: Enclosure Statistics »

### Références

John W. Chinneck (2001a), "Analyzing Mathematical Programs using MProbe", Annals of Operations Research, vol. 104, p. 33-48.

John W. Chinneck (2001b), "Discovering the Characteristics of Mathematical Programs via Sampling", à paraître dans *Optimization Methods and Software*.